


GoogleMapsAPI キーの取得方法（2016年12月現在）

【GoogleMapsAPI キーの取得】

1、Google で ID を作成してください。



【次ページへ】


2、ID を作成しましたら、ログインし

<https://console.developers.google.com/iam-admin/projects>

へ移動してください。

移動したらプロジェクトの作成をし

①の「Project」で作成したプロジェクトを選択してください。



【次ページへ】


3、プロジェクトを選択すると②の「認証情報」を選択

The screenshot shows the Google API Manager dashboard. On the left sidebar, the 'API Manager' section is expanded, and the '認証情報' (Authentication Information) menu item is highlighted with a red box. A circled '2' is placed next to this menu item. The main content area displays the dashboard for the selected API project, including a '有効な API' (Enabled APIs) section, a 'トラフィック' (Traffic) graph, an 'エラー' (Errors) section, and a '中央値のレイテンシ' (Median Latency) section. Below these sections is a table listing the APIs and their usage statistics.

API	リクエスト数	エラー	エラー率	レイテンシ、中央値	レイテンシ、98%	
Google Maps Geocoding API	8	0	0%	-	-	無効にする
Google Calendar API	2	0	0%	-	-	無効にする
Google Maps JavaScript API	1	0	0%	-	-	無効にする


【次ページへ】

4、③の「認証情報を作成」から④の「API キー」を選択



【次ページへ】

5、API キーが出来たら⑤の「キーを制限」を選択



【次ページへ】

6、⑥の「HTTP リファラー (ウェブサイト)」を選択


⑦に設置する場所のドメインを入力 (例 : 「*.example.com/*」)

⑧の「保存」をクリック

【次ページへ】

7、⑨の「ライブラリ」を選択

⑩の「Google Maps JavaScript API」を選択



【次ページへ】

8、⑪の所に「有効にする」がありますので選択

(選択すると「無効にする」が表示されます。)

The screenshot shows the Google API Manager interface for the 'Google Maps JavaScript API'. The '有効にする' (Enable) button is highlighted with a red box, and the '無効にする' (Disable) button is visible next to it. The page title is 'Google Maps JavaScript API' and the URL is 'https://console.developers.google.com/apis/api/maps_backend/overview?project=api-project-941740827940&duration=PT1H'. The left sidebar shows 'API Manager' with options for 'ダッシュボード', 'ライブラリ', and '認証情報'. The main content area shows 'この API について' (About this API) and 'トラフィック' (Traffic) sections. The traffic section shows 'リクエスト数/秒(平均 30 分)' (Requests per second (average 30 min)) and a message 'この期間に、この API のデータはありません' (No data for this API in this period). The 'エラー' (Errors) section is also visible at the bottom.

【次ページへ】

9、次に⑫の「ライブラリ」を選択

⑬の「その他」を選択して「Google Maps Geocoding API」を選択

同じく有効にします。

